
	Tutoriel 02 : Comment démarrer et éteindre le serveur AmonEcole ?	 Groupe des Animateurs Tice 1 ^{er} degré : @PRTICE1D
	École Numérique Rurale	


Sommaire



1. Le principe du serveur	1
2. Comment démarrer le serveur	2
3. Comment arrêter le serveur.....	3

1. Le principe du serveur

Le serveur fourni dans le cadre des ENR est un serveur provenant du projet du dispositif inter-académique EOLE basé sur l'académie de Dijon. Ce serveur est nommé AmonEcole. L'ensemble des services disponibles dans le projet ENR est concentré dans ce serveur. En réalité, cette machine est composée de 3 sous-parties :

- **Le serveur « Pf-amon » qui est le serveur principal**
- **Le serveur « Scribe » qui est contenu dans « Pf-amon »**
- **Le serveur « Eclair » qui est contenu dans « pf-amon »**



	Tutoriel 02 : Comment démarrer et éteindre le serveur AmonEcole ?	 Groupe des Animateurs Tice 1 ^{er} degré : @PRTICE1D
	École Numérique Rurale	

Enfin, le serveur est branché à un disque dur amovible sur lequel sont stockées des sauvegardes complètes du système. En cas de panne complète du serveur, nous serons amenés à vous indiquer la procédure à suivre pour effectuer une restauration du serveur.


Le serveur, ainsi que le disque dur **ne doivent jamais être éteints** pour qu'ils soient accessibles à tout moment, même la nuit. NETEC fera par exemple les mises à jour et les sauvegardes sur votre disque dur la nuit. De même, si nous devons vous fournir des fichiers volumineux, ils seraient distribués sur les serveurs pendant les week-ends ou lors des vacances scolaires.

Malgré tout, pour une raison x ou y (panne d'électricité, travaux, etc...) vous pourriez, exceptionnellement être amené à éteindre ou à démarrer le serveur. Ce tutoriel est destiné à vous informer sur la méthode à suivre pour démarrer et éteindre le serveur.



2. Comment démarrer le serveur.

Le démarrage très simple.

1. Vérifiez que le disque dur amovible de sauvegarde est éteint (pas de lumière blanche sur les côtés).
2. Démarrez le serveur en appuyant sur le bouton de mise sous tension de la façade avant du serveur.



3. Attendre quelques minutes et remettez le disque dur amovible sous tension.
4. Le serveur est maintenant opérationnel.

	Tutoriel 02 : Comment démarrer et éteindre le serveur AmonEcole ?	 Groupe des Animateurs Tice 1 ^{er} degré : @PRTICE1D
	École Numérique Rurale	

3. Comment arrêter le serveur.

Le serveur est entièrement administrable à distance pourvu que l'on ait les droits d'administration suffisants.

Dans votre établissement, seuls le directeur et l'installateur sont habilités à éteindre et redémarrer le serveur. Pour cela, il suffit d'utiliser n'importe quelle machine raccordée au réseau.

1. Lancez le navigateur Firefox sur n'importe quel ordinateur de votre établissement qui accède à internet.
2. Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :


<https://192.168.50.1:4200>



C'est l'interface de gestion du serveur que l'on appelle l' EAD (Eole Admin)

3. Lors de la première connexion au serveur, vous devez accepter les certificats de sécurité. Pas d'inquiétude cette démarche n'est demandée que la première fois pour l'utilisateur :
 1. Cliquez sur « vous pouvez ajouter une exception »




2. Puis « ajouter une exception »




	Tutoriel 02 : Comment démarrer et éteindre le serveur AmonEcole ?	 Groupe des Animateurs Tice 1 ^{er} degré : @PRTICE1D
	École Numérique Rurale	


3. Ensuite sur : « Obtenir le certificat de sécurité ».



4. Puis sur « Obtenir le certificat ».





5. Et enfin sur « Confirmer l'exception de sécurité »



4. Vous devez maintenant vous authentifier comme directeur par l'authentification locale et cliquez sur Amonecole.

Serveur principal



	Tutoriel 02 : Comment démarrer et éteindre le serveur AmonEcole ?	 Groupe des Animateurs Tice 1 ^{er} degré : @PRTICE1D
	École Numérique Rurale	

5. Identifiez-vous avec votre code 1 de la fiche de mots de passe.

AUTHENTIFICATION LOCALE SUR AMONECOLE

Login

Mot de passe

[Aide](#)

6. En navigant dans le menu de gauche, vous pouvez accéder à la commande « Arrêter ». Il vous faudra confirmer ce choix pour le valider :



En résumé :

1. On doit laisser le serveur allumé 24h sur 24 sauf incident.
2. Pour démarrer le serveur, le disque dur amovible doit être éteint et il faut penser à le rallumer une fois le serveur allumé.
3. Pour éteindre le serveur, il faut accéder à l'EAD du serveur Amonecole par l'adresse <https://192.168.50.1:4200> depuis un ordinateur de l'école et s'identifier avec le code 1 de la fiche de mot de passe.