



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Tutoriel Tech 04 : Comment diffuser son écran Edutice sur un périphérique d'affichage (Tbi, écran) en mode clonage ou bureau étendue ?</b></p> |  <p>Groupe des Animateurs Tice 1<sup>er</sup> degré : @PRTICE1D</p> |
| <p><b>École Numérique (ENECB)</b></p>   |  |  |

## Sommaire

[1. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice en mode clonage.....1](#)

[2. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice en mode bureau étendue ..... 2](#)

*Un poste informatique fonctionnant en mode Edutice peut être relié à un deuxième écran informatique, un vidéo-projecteur ou un matériel de type Tableau Blanc Interactif (TBI)*

**Rmq : Seul le mode clonage fonctionne parfaitement avec un TBI pour la fonction interactive**

### 1. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice en mode clonage

1. Connecter le cordon VGA du périphérique de diffusion sur le poste Edutice (avant d'allumer le poste). Automatiquement après démarrage du poste, l'image du bureau Edutice est diffusé en mode clonage sur les deux écrans
2. Selon les postes, une combinaison de touches peut être à effectuer (« Fn » + « F4 » par exemple)

Rmq : dans le cas d'un poste fixe, afin de conserver l'affichage sur les deux écrans l'ajout d'un répartiteur VGA (« splitter ») est nécessaire (à moins de disposer de deux sorties vidéos sur l'unité centrale)




## 2. Comment diffuser son écran depuis un poste Edutice en mode bureau étendue


1. Ouvrir la rubrique « Configurer votre bureau », symboliser par une clef à molette et un tournevis dans la barre des tâches de votre bureau



2. Sélectionner « Affichage » dans la fenêtre ouverte



3. Modifier le paramétrage du deuxième périphérique (taille de l'image)



Par exemple dans l'option « Position » on indique si le TBI ou le deuxième écran est situé à droite ou à gauche du poste pour le mode bureau étendue

